

Dr. U. Paschen QM-Beratung  
in Medizin und Wissenschaft  
Anlage 10 zu Verfahrensanweisung 3.3.20



<b>Hygienemaßnahmen Allgemeinstation</b>	Letzte Änderung: 1.2.2001
--	------------------------------

<b>Was</b>	<b>Womit</b>	<b>Wann</b>	<b>Wie</b>
Händedesinfektion	<b><i>Sterillium, Des- derman, Promanum</i></b>	nach Kontamination, vor invasiven Maßnahmen (z.B. Verbandwechsel, Blasen-Venenkatheter)	ca. 3 ml Desinfektionsmittel verreiben, bis Hände trocken sind <b>kein Wasser dazugeben</b>
Hautdesinfektion	<b><i>Cutasept</i></b>	vor Blutentnahmen, Injektionen	Hautbereich großzügig benetzen und mit sterilisiertem Tupfer verreiben <b>Einwirkzeit 30 Sek</b>
		bei operativen Eingriffen	sterile Tupfer verwenden <b>Einwirkzeit mind. 5 Min</b>
		vor Punktionen von sterilen Körperhöhlen	sterile Tupfer verwenden <b>Einwirkzeit 1 Min</b>
Schleimhautdesinfektion	<b><i>Betaisodona Octenisept</i></b>	vor dem Legen eines Blasenkatheters	unverdünnt mit sterilem Tupfer auftragen <b>Einwirkzeit mind. 1 Min</b>
Instrumente thermolabiles Material	<b><i>Sekusept Extra N</i></b> 2 % - 1 h	nach Gebrauch	in Desinfektionslösung vollständig ohne Luftblasen einlegen <b>Lösung tägl. neu !</b>
Steckbecken, Sauger-, Urinflaschen	<b>Desinfektionsautomat</b>	nach Gebrauch	thermisch 93 °C, <b>Desinfektionsprogramm:</b> chemisch <i>Incidin Extra</i> 0,5 %
Flächen	<b><i>Neutralreiniger</i></b>	eine <b>routinemäßige</b> Desinfektion erfolgt bereichsbezogen	

<b>Was</b>	<b>Womit</b>	<b>Wann</b>	<b>Wie</b>
Mobiliar, Pflegeu- tensilien, Arbeits- flächen, Küche	<i><b>Incidin Extra</b></i> 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränk-tem Tuch bzw. Mop oder Bezug wischen <b>Lösung trocknen lassen</b>
	<i><b>Antifect Liquid</b></i>	für kleine Flächen	satt benetzen und wischen <b>Lösung trocknen lassen</b>
Fußboden	<i><b>Neutral- reiniger</b></i>	eine <b>routinemäßige</b> Desinfektion erfolgt bereichsbezogen	
	<i><b>Incidin Extra</b></i> 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränktem Mop oder Bezug wischen <b>Lösung trocknen lassen-</b>
Sanitär- bereich	<i><b>Neutral- reiniger</b></i>	eine <b>routinemäßige</b> Desinfektion erfolgt bereichsbezogen	
	<i><b>Incidin Extra</b></i> 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränktem Tuch wischen <b>Lösung trocknen lassen</b>

→ Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln  
müssen Handschuhe getragen werden ←

W:\Aktiv\GHP\3.3HYG\3.3.20\_10\_QM\_Hygienemasnahmen\_Allgstation2.docx

Hamburg, den

U. Paschen